

MANUEL ADMINISTRATEUR

Il est décrit dans le présent document les fonctions suivantes :

- paramétrage des accès
- paramétrage de l'application
- liens sur le paramétrage des états
- lien sur l'installation

Gestion des accès

Il est défini par défaut 5 profils.

Chaque profil cumule les droits des profils ayant un code profil (nombre) moins élevé:

Dans notre cas administrateur qui est codifié 5, a le niveau le plus élevé et cumule tous les droits.

A chaque module de l'application, il est attribué dans la table droit un profil pour pouvoir mettre à jour.

Ensuite, il est attribué à chaque utilisateur un profil déterminant son niveau de droit et un service avec une option « tous service » pour le service courrier, DG ...

L'accès au paramétrage se fait dans paramétrage -> gestion utilisateur, profil, droit.

Dans droit, le profil est attribué à chaque objet métier : courrier, tâche, dossier ...

Les droits particuliers sont les suivants :

- look qui permet de définir le type d'interface
- txtab qui permet de modifier les états et sous états

Paramétrage général de l'application dans dyn/var.inc

- mettre \$demo =0; pour déconnecter le mode démo

paramétrage des valeurs par défaut du formulaire courrier

- paramétrage de la nature dans le formulaire courrier

```
$select_nature=array('','CH','F','L','LAR','MAIL','TEL','TLE');
```

```
$select_naturelib=array('Votre choix','Chronopost','Fax','Lettre','Lettre A/R','Email','T&eacute;l&eacute;copie','T&eacute;l&eacute;gramme');
```

- paramétrage du type dans le formulaire courrier

```
$select_type=array('','s');
```

```
$select_typedlib=array('Votre Choix','signale');
```

Paramétrage par défaut du formulaire tâche

- scan réponse

(compatibilité avant mise en oeuvre de l'onglet dossier)

\$scanreponse_tache=0 possibilité d'associer un scan reponse accessible en tache

\$scanreponse_tache=1 pas de scanreponse accessible en tache

par défaut \$scanreponse_tache=1;

- service_tache

(modification pour CR lorraine / adullact projet)

\$service_tache=0 --> les services d'execution des taches sont les services affilies au service de traitement

\$service_tache=1 --> tous les services de la base de données peuvent etre service d'execution d'une tache

par défaut \$service_tache=0;

Paramétrage formulaire dossier / stockage des fichiers

repertoire des images et dossier par centaine [version 2.00]

\$dossierparcentaine = 1 (conseille) : les dossiers sont classes par centaine

exemple le courrier arrive 1522 a ses pdf ou jpg en trs/1/15/ ... (si coll=1)

\$dossierparcentaine = 0 : tous les dossiers (photos, actes ...) sont dans le repertoire trs/1 (si coll=1) [compatibilite ascendante version < 2.00]

par défaut \$dossierparcentaine=1;

Paramétrage global

variable impression (general) *** (modification pour CR lorraine / adullact projet)

\$impression=0 --> les icones d'aide sont visibles

\$impression=1 --> les icones d'aide sont remplacees par des liens d'impression

par défaut \$impression=0;

parametrage du serveur mail utilise pour traitement envoi automatique

// trt/envoi_mail.php

\$SEND_HOST="margarita";// Serveur de mail utilisé pour l'envoi.

\$METHODE_ENVOI="smtp";// Methode utilisée pour l'envoi d'un mail ('smtp' ou 'mail').

\$SMTP_AUTH=false;// Egal true si une authentication sur le serveur SMTP est requise, false sinon

\$SMTP_USERNAME=""; // Nom du compte SMTP utilisé.

\$SMTP_PASSWORD=""; // Mot de passe du compte SMTP utilisé.

mise à jour de la table collectivite : paramétrage -> collectivité

- nom de la ville facultatif
- nom du maire facultatif
- logo : facultatif

Paramétrage des tables métier

Dans le menu option parametrage mise à jour de :

- la table émetteur
- la table service
- la table bible

changer l'ergonomie du site :

tableau de bord -> cliquer sur l'ergonomie choisie

Import :

Il est possible d'importer des données suivant des scripts pré paramétrées mais qui sont modifiables.

Pour bloquer l'exécution de ces script mettre le \$verrou=1 dans les scripts d'import (/rec/import_script?obj=utilisateur.)

Paramétrage des requêtes mémorisées

Se rapporter à la documentation :

<http://openmairie.org/telechargement/openmairie-les-fonctions-du-framework/requetes-memorisees>

Paramétrage des états et sous états :

Manuel explicatif de l'adullact (sur openCourrier)

http://openmairie.org/documentation/manuel-utilisateur/opencourrier/generateur_etatoc.pdf/view

se reporter aux liens suivants (technique)

<http://openmairie.org/telechargement/openmairie-le-composant/folder.2005-11-05.7766044733/edition-d-etat-et-sous-etats/parametrage-d-un-etat/>

<http://openmairie.org/telechargement/openmairie-le-composant/folder.2005-11-05.7766044733/edition-d-etat-et-sous-etats/parametrage-d-un-sous-etat>

fonctionnement du framework openMairie

se reporter au lien suivant :

<http://openmairie.org/telechargement/principes-de-fonctionnement-du-framework>

Installation d'openCourrier :

voir /readme.txt

le guides d'installation openCourrier

<http://openmairie.org/documentation/installation/opencourrier>